

**ЭНТ Контроль доступа - импорт
данных в БД**



Порядок работы с программой импорта данных из Excel

1. Запустить программу;
2. Выбрать файл базы данных;
3. Выбрать «*excel*» файл (пример во вложении);
4. Настроить поля выгрузки так, как они созданы в файле «*excel*» (примеры приведены ниже);
5. Нажать «*Далее*»;
6. Выбрать удалять ли данные, которые уже есть в БД и загружать ли данные при совпадении *Ф.И.О.*;
7. Нажать «*Готово*»;
8. Проверить Результат.

Основные поля для заполнения

- Фамилия
- Ключ
- Дата начала действия (выдачи ключа)
- Схема доступа (нужно заранее создать в программе «*Клиент*»)

Дополнительные поля для заполнения

- Табельный номер
- Имя
- Отчество
- Подразделение (Если есть необходимость в **под**подразделениях, то их нужно заранее создать в программе «*Клиент*»)
- Должность
- Свойство №1
- Свойство №2
- Свойство №3
- Свойство №4

Для создания «*гостевых ключей*» необходимо в соответствующем поле поставить **1**. Если выставлен **0**, то это обычный ключ.

Обычные ключи можно ограничить по сроку действия. Для создания ключей, ограниченных по сроку действия необходимо в столбце «*срок действия ключа*» указать дату, до которой действует данный ключ.

В программе созданы 3 шаблона для быстрой загрузки данных. Порядок полей в файле должен совпадать с предустановленным шаблоном. Шаблоны можно менять. Для этого нужно отредактировать файл *sample.ini*.



Возможные ошибки при работе с программой

1. Если в файле необходимые для выгрузки данные начинаются с первой строки, то это нужно указать при начальной настройке.
2. Если не указать «*Дату начала действия (выдачи ключа)*», то ключ будет не активен.
3. Для присваивания «*схем доступа*» они должны быть созданы заранее в программе «*Клиент*». После занесения гостевых ключей через программу им обязательно нужно присвоить схему доступа в разделе «*Ключи*».

Тип ключа: **Гостевой ключ** UID ключа: **1364556**
Пользователь: **Абрамов Аркадий**
Схемы доступа: EXT-code:
 1
Комментарий:

Рисунок